



**SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG für ULTRA X - BAUREIHE UX 20 . 1**

( d. h. U X 2011 / U X 2031 / U X 2081 )

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Schnittstellenart:           | RS 232/ V.24 unidirektional  |
| 2. Übertragungsgeschwindigkeit: | 1200 Baud  |
| 3. Schnittstellenbetrieb:       | Asynchron  |
| 4. Datenlänge:                  | 7 Bit  |
| 5. Parität:                     | Space  |
| 6. Ausgabeformat:               | max. 36 druckbare Zeichen pro Zeile mit<br>zusätzl. CR für Zeilenwechsel |
| 7. Handschake:                  | nicht vorhanden  |
| 8. Echo:                        | nicht vorhanden  |

Die Daten entsprechen den Vereinbarungen nach V.24 für eine serielle, asynchrone Datenübertragung. Der Aufbau eines Datenwortes geht aus der folgenden Skizze hervor:



Steckerbelegung: 2 = senden 7 = G N D (3 = ohne Funktion)